


Установка программы

Установка программы производится запуском файла "TSLab12Setup.exe".

Для установки программы TSLab на компьютере Пользователя должен быть установлен компонент Microsoft.NET Framework 4.0.


Если компонент Microsoft.NET Framework 4.0 не установлен, то его необходимо установить с сайта Microsoft. Установщик программы TSLab откроет страницу загрузки и Пользователь сможет перейти к установке компонента.

После установки компонента Microsoft.NET Framework 4.0 установка программы TSLab должна быть запущена заново. На экране компьютера Пользователя появится диалоговое окно мастера установки.




Мастер установки TSLab 1.2. Необходимо нажать "Далее"

Пользователю будет предложено ознакомиться с условиями лицензионного соглашения и принять их.




Лицензионное соглашение. Необходимо нажать "Далее"

Установка будет произведена в предложенную папку, если Пользователь не выберет иной вариант, нажав кнопку "Изменить".




Путь к папке


Все готово к установке программы.



Необходимо нажать "Установить"



Установка программы



Установка программы завершена

Настройка программы для прямого подключения к бирже


Установка роутера Plaza2

Для установления прямого подключения к бирже Пользователю необходимо установить роутер Plaza2. В настоящий момент программой TSLab поддерживается работа только с версией роутера 1.14.8.


Вид роутера	URL для загрузки роутера
32-х разрядный роутер	ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/Plaza2/bak/P2_ClientGate1.14.8_32.exe
64-х разрядный роутер	ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/Plaza2/bak/P2_ClientGate1.14.8_64.exe

Внимание! Для установления прямого подключения к бирже Пользователю необходимо получить у брокера данные для подключения, включающие в себя логин, пароль к промсерверу и ключ TSLab. Для работы необходим логин 2-го типа (шлюзовой). Шлюзовой логин предназначен для сопряжения торговых систем сторонних разработчиков (сертифицированных биржей) с торговой системой биржи.


Установка роутера осуществляется с помощью установщика, скачиваемого по приведенным выше ссылкам. Установщик должен быть скопирован на персональный компьютер Пользователя.



Копирование установщика на персональный компьютер Пользователя




Начало работы установщика




По умолчанию установщик производит установку в указанный каталог. Пользователю необходимо нажать "Обзор" для выбора другого каталога


Во время установки при выборе каталога для установки Пользователю рекомендуется изменить предложенный по умолчанию на C:\P2FORTSGate и нажать "ОК".




Выбор каталога для установки роутера



Необходимо выбрать "Далее"




Необходимо выбрать "Next"




Необходимые компоненты уже отмечены в окне установщика. Выбрать "Next"

В следующем диалоговом окне Пользователю нужно ввести логин и пароль и нажать "Next".




Окно ввода логина и пароля




Регистрация приложения в качестве сервиса Windows

После ввода Пользователем логина и пароля установщик перейдет непосредственно к процессу установки роутера.



Начинается установка роутера. Необходимо выбрать "Далее"



Завершение установки


По окончании процесса установки роутера рекомендуется перезагрузить компьютер.

Настройка программы TSLab

Вид роутера	Версия программы TSLab
32-х разрядный роутер	TSlab
64-х разрядный роутер	TSLab64

Выбор провайдера данных FORTS Plaza2 осуществляется в окне "Менеджер поставщиков данных", расположенном в **Главном меню | Инструменты | Менеджер поставщиков данных**.

В окне добавления поставщика данных Пользователю необходимо выбрать "Данные в режиме реального времени".

















Выбор категории поставщика

В открывшемся окне ввода имени поставщика данных нужно ввести имя поставщика и нажать "Далее".

Добавить поставщик данных

Имя поставщика данных:


Тип:

Имя брокера	Тип поставщика данных
 Алор	Алор
 Алор	RTS Plaza II
 ITinvest	SmartCOM
 ITinvest	RTS Plaza II
 Полярная Звезда	NetInvestor
 Солид	NetInvestor
 Риком-Траст	Риком-Траст
 Финам	Transaq HFT
 Финам	Transaq
 Финам	RTS Plaza II
 Открытие	QUIK
 Открытие	RTS Plaza II
 RTS Plaza II	RTS Plaza II
 Любой	QUIK

Назад Далее Отмена


Ввод имени поставщика данных

Затем в окне "Настройки поставщика данных" Пользователю необходимо указать данные, необходимые для подключения к роутеру. В строке "Логин промсервера" необходимо указать логин Пользователя, а в строке "Пароль промсервера" указывается пароль Пользователя. После введения необходимых данных нужно нажать "Готово".



Ввод логина и пароля

Далее Пользователю необходимо нажать кнопку "Ключ" в окне "Менеджер поставщиков данных", ввести ключ Пользователя в открывшемся окне и нажать "ОК".



В строке поставщика данных появится срок действия ключа и активируется кнопка "Подключить".

Процесс подключения к серверу обозначен желтым цветом колонки состояния в строке поставщика, состояние подключения - зеленым.

Для проверки правильности подключения Пользователю рекомендуется:

- проверить свой счет и средства;
- построить график индекса РТС;
- вывести очередь заявок по индексу РТС;
- вывести сделки по индексу РТС.

Внимание! Если для соединения с промсервером используется VPN, подробности его настройки необходимо уточнять у брокера.